




## Configurazione Client di posta Outlook Express

Al momento dell'attivazione della casella, al richiedente viene inviato un messaggio di benvenuto dove sono riportati tutti i parametri di accesso al sistema attraverso i clienti di posta. In particolare:

- login di accesso
- password
- SMTP server con indicazione della porta di accesso attraverso canale sicuro (SMTP/S)
- POP server con indicazione della porta di accesso attraverso canale sicuro (POP/S)

**Alla creazione di un nuovo account di posta, viene richiesto il nome da visualizzare all'invio delle mail:**

- Inserire l'indirizzo di posta elettronica PEC:



Connessione guidata Internet


**Nome utente**

Quando si invia un messaggio di posta elettronica, il nome del mittente viene visualizzato nel campo Da del messaggio in uscita. Digitare il nome come si desidera venga visualizzato in tale campo.

Nome visualizzato:

Ad esempio: Valeria Dal Monte

< Indietro   Avanti >   Annulla



Connessione guidata Internet

**Indirizzo per la posta Internet**

L'indirizzo di posta elettronica viene utilizzato per l'invio e la ricezione di messaggi.

Indirizzo di posta elettronica:

Ad esempio: prova@microsoft.com

< Indietro   Avanti >   Annulla




nella configurazione dei "**Server**" dell'account inserire i seguenti valori:

- In "**Posta in arrivo (POP3)**": pop3.miapec.net
- in "**Posta in uscita (SMTP)**": smtp.miapec.net

- in "**Nome Account**": nomecasella@miapec.net
- in "**Password**": la password che vi sarà comunicata

NOTA: rispettare i caratteri maiuscoli o minuscoli della password



**Connessione guidata Internet**

**Nomi dei server della posta**


Il server della posta in arrivo è:

Server posta in arrivo (POP3, IMAP o HTTP):

Il server SMTP è utilizzato per la posta in uscita.

Server posta in uscita (SMTP):

< Indietro   Avanti >   Annulla



**Connessione guidata Internet**

**Accesso alla posta Internet**

Immettere il nome e la password dell'account di posta elettronica forniti dal provider di servizi Internet.

Nome account:

Password:

Memorizza password

Se il provider di servizi Internet richiede l'utilizzo del sistema di autenticazione tramite password (SPA) per accedere all'account della posta, selezionare la casella di controllo Accesso tramite autenticazione password di protezione (SPA).


Accesso tramite autenticazione password di protezione

< Indietro   Avanti >   Annulla




Per concludere la configurazione andare su: **"Strumenti"** -> **"Account"**

Aprire la tendina Posta elettronica, selezionare l'account e premere Proprietà



Selezionare la tendina Server confermare **"Autenticazione del server necessaria"**.



Su Impostazioni controllare che sia selezionato **"Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo"**.

